

uputstvo za upotrebu

EKORER

tečna hemikalija za čišćenje i odmašćivanje rerni, roštilja, metalnih, hromiranih, emajliranih, keramičkih i drugih površina

za profesionalnu i opštu upotrebu!

Sastav:

- Trietanolamindodecilbenzen sulfonat (anjonski surfaktant)..... <5 %
- Izotridekanol etoksilat (nejonski surfaktant)..... <5 %
- Trietanolamin.....<5 %
- Kalijum hidroksid..... <5%
- Izopropil alkohol.....5-15%
- Miris.....<1%
- Demineralizovana voda do 100%

Osobine:

- ne ostavlja rezidue
- peni
- lako aerobno biorazgradljiv u vodi 100%

Fizičko-hemijske karakteristike:

- homogena viskozna tečnost crvene boje
- karakterističnog mirisa
- pH vrednost 1% na 20°C SRPS ISO 4316:2014.....9-10
- rastvara se u potpunosti u vodi

Područje primene :

EKORER se primenjuje za čišćenje i odmašćivanje rerni, roštilja, metalnih, emajliranih, keramičkih i staklenih površina u javnim objektima i ustanovama (vrtići, škole, fakulteti, gerontološki centri...), prehrambenoj industriji (mlekare, uljare, šećerane, mlinsko-pekarska industrija, industrija mesa, jaja, voćarstvo i povrtarstvo, konditorska industrija), industrijskim objektima, ugostiteljstvu (hoteli, moteli, restorani, javne kuhinje, restorani društvene ishrane), domaćinstvima i svim subjektima koji su obavezni da primenjuju Pravilnik o uslovima higijene hrane, dobre higijenske prakse i primenu postupaka koji se zasnivaju na principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka-HACCP

Uputstvo za upotrebu:

EKORER se upotrebljava nerazblažen.

Nositi zaštitne rukavice!

Naneti na površine ručno suđerom, krpom ili prskanjem.

Nakon 5 minuta dobro isprati vodom i obrisati krpom.

Kod čišćenja rerni preporučuje se prethodno zagrevanje rerne do 50°C i nanošenje na tople površine.

Za odmašćivanje delova aspiratora pripremiti 10% rastvor (100 ml na litar tople vode) i potopiti. Očišćene površine isprati vodom nakon 10 minuta.

Ne treba dozvoliti mešanje ovog proizvoda sa drugim hemikalijama.

Ljudi i životinje mogu biti prisutni u prostoru u kojem se proizvod koristi.

Sa ostacima proizvoda postupati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS" br. 36/09, 88/10) a sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik RS" br. 36/09, 95/18).

Upozorenja:

EKORER je namenjen za spoljnu upotrebu.

Ne prskati elektro spojeve, prekidače i grejače!

Ne koristiti za čišćenje mikrotalasnih peći!

Izaziva iritaciju kože i dovodi do teškog oštećenja oka.

Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/posmatranje.

Ako dospe u oči: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.

Ako se proguta: Isprati usta. Ne izazivati povraćanje. Potražiti savet lekara.

Telefon za hitne slučajeve – Centar za kontrolu trovanja VMA (011) 3608440, 3608234

Uputstvo za čuvanje:

Čuvati u originalnoj ambalaži na tamnom i hladnom mestu bez direktnog uticaja sunčeve svetlosti i van domašaja izvora toplote. Držati dalje od hrane i pića i van domašaja dece.

Rok trajanja: 12 meseci od datuma proizvodnje

Pakovanje: 1 litar, 10 litara

Atestirano od: Gradski zavod za zaštitu zdravlja, Beograd